



Налаштування параметрів для відомостей видачі палива

Перед створенням **Відомості на видачу палива** в підсистемі **Облік автотранспорту**, що використовується для обліку та використання пального водіями та відображення інформації в подорожних листах необхідно провести налаштування, яке здійснюють у підсистемі **Облік автотранспорту** модуль **Налаштування** (якщо не провести налаштування в модулі **Налаштування**, то в модулі **Облік видачі палива** зайти неможливо) та у модулі **Облік видачі палива**




УВАГА! Попередньо необхідно створити в підсистемі **Логістика/Облік запасів** в модулі **Налаштування** на закладці **Довідники - МВО** – водії, склад з якого видається паливо, склад **Паливо в баках**, об'єкт обліку **Паливо** на закладці **Об'єкти обліку**.

1. Дані для налаштування рознесені по закладках: **Довідники**, **Нумерація**, **Проводки**, **Параметри**.
2. На закладці **Довідники/Паливо** вказати види пального, які використовуються на підприємстві.




3. На закладці **Параметри** встановити наступні параметри:


- встановити відмітку у параметрі **Видача палива за відомістю**
- встановити відмітку у параметрі **Видача ПММ по відомості**
- встановити відмітку у параметрі **Облік витрат по водіям**



4. В модулі **Облік видачі палива** провести налаштування для комфортної роботи.



5. У модулі **Облік видачі палива** по пункту меню **Сервіс/ Налаштування** проводимо налаштування.



6. У вікні **Налаштування** поставити необхідні відмітки в полях параметрах:

- Якщо є склад, який використовується частіше або він єдиний у полі **Склад видачі палива за замовчуванням** обрати такий склад

- При необхідності поставити відмітку параметр **Перераховувати кількість в основний ОВ** (одиниці виміру) при модифікації заголовка відомості
- **Автопідбір складської картки** - у відомості видачі палива буде здійснюватися автоматичний підбір картки складського обліку при виборі виду палива

- Параметр **Формування ордера внутрішнього переміщення** (на склад «Паливо в баках») - надається можливість автоматично формувати **Ордер внутрішнього переміщення** на склад «Паливо в баках»
- У полі **Склад «Паливо в баках»** вибрати необхідний склад – **Паливо в баках водіїв**

налаштування

Склад видачі палива за замовчуванням:

011 Склад 1 Паливо

☐ Перераховувати кількість в основний ОВ при модифікації заголовка відомості

☐ Автопідбір складської картки

☒ Формування ордеру внутрішнього переміщення (на склад "Паливо в баках")

☐ Копіювання атрибутів КСУ при внутрішньому переміщенні

Склад "Паливо у баках" :

01	Склад 1 Сировина і матеріали
011	Склад 1 Паливо
02	Склад 2
03	Виробництво
04	Паливо в баках водіїв
012	Цех 1 (Сировина і матеріали)
013	Цех 2 (Сировина і матеріали)
014	Цех 3 (Сировина і матеріали)
0301	Сировина і матеріали в цеху

- При необхідності поставити відмітку параметр **Відключати деталізацію по автомобілям в прибутковому складському ордері**. Відмітка проставляється залежно від обраної облікової політики
- Якщо встановити відмітку у параметрі **Ціна приходу з Витратного складського ордеру**, то при формуванні прибуткового ордеру, вибирається ціна з видаткового ордеру
- При відмітці параметру **Контроль залишків на поточну дату** у відомості витрати палива залишок буде братися на поточну дату
- При відмітці параметру **Підтягувати склад в прибутковий складський ордер** склад автоматично вноситься в документ прибуткового складського ордеру з якого передається паливо
- При відмітці параметру **Використовувати групу номенклатури для визначення додаткового пального** дозволяє додатково використовувати пальне з групи карток для видачі по відомості
- При відмітці параметру **Поле «Контрагент» обов'язково для заповнення** при створенні **Відомості видачі палива** здійснюється контроль заповнення поля **Контрагент** (встановлюється при необхідності контролю)
- Відмітка параметру **«Питома щільність» обов'язкове для заповнення** встановлюється при необхідності такого контролю
- При відмітці параметру **Використовувати у відомостях видачі палива одиницю виміру списання палива** визначається одиниця виміру для списання пального
- При відмітці параметру **Заборона вибору ПЛ при невідповідності виданого палива для автомобіля** при створенні відомості видачі палива, проводиться контроль у випадку невідповідності виду палива, та буде з'являтися попередження

Налаштування

Склад видачі палива за замовчуванням:

011 Склад 1 Паливо

☐ Перераховувати кількість в основний ОВ при модифікації заголовка відомості

☐ Автопідбір складської картки

☐ Формування ордера внутрішнього переміщення (на склад "Паливо в баках")

☐ Копіювання атрибутів КСУ при внутрішньому переміщенні

Склад "Паливо у баках" :

04 Паливо в баках водіїв

☐ Відключити деталізацію по автомобілям в прибутковому складському ордері

☐ Ціна приходу з витратного складського ордера

☐ Контроль залишків на поточну дату

☐ Підтягувати склад в Прибутковий складський ордер

☐ Використовувати групу номенклатури для визначення додаткового пального

☐ Поле "Контрагент" обов'язково для заповнення

☐ Поле "Питома щільність" обов'язково для заповнення

☐ Використовувати у відомостях видачі палива одиницю виміру списання палива

Од.вим для палива:

☐ Контроль дати відомості щодо системної дати

Кількість місяців для контролю: 0

☐ Заборона вибору ПЛ при невідповідності групи виданого палива для автомобіля

OK Скасувати

7. Після встановлення параметрів натиснути кнопку **ОК**.