


Заповнення Картотеки лічильників

Для заповнення картотеки лічильників відкрити в модуль **Картотека лічильників** підсистеми **Облік комунальних послуг/Довідники**.



- 1 Встановити курсор в табличну частину та по клавіші **Insert** додати нові лічильники.

Номер лічильника	Тип лічиль...	Дата встанов...	Метод встановлення лічиль...	Код номенклат...	Найменування номенклатури
<input type="checkbox"/> 11001 кв л 1/1	Водяний	01/01/2018	квартирний	02222	ХВ м куб (норма 4,5)
<input type="checkbox"/> 11001 кв л 2	Водяний	01/01/2018	квартирний	02222	ХВ м куб (норма 4,5)
<input type="checkbox"/> 11001 кв л 1/2	Водяний	01/01/2018	квартирний	02222	ХВ м куб (норма 4,5)
<input type="checkbox"/> 11001 дом	Водяний	01/01/2018	будинковий	02222	ХВ м куб (норма 4,5)
<input type="checkbox"/> 11001 кв л 1 ГВ/1	Водяний	01/01/2018	квартирний	06666	ГВ (норма 3 м куб)
<input type="checkbox"/> 11001 кв л 1 ГВ/2	Водяний	01/01/2018	квартирний	06666	ГВ (норма 3 м куб)


- 2 У полі **Лічильник (номенклатура)** обрати послугу, до якої відноситься лічильник.
- 3 Обрати **Тип лічильника**.
- 4 Далі заповнити **Балансову належність, Заводський номер лічильника**.
- 5 В полі **Марка лічильника** обрати марку зі списку.
- 6 Якщо є головний лічильник, обрати його номер в полі **Номер головного лічильника**.
- 7 Далі обрати **Дату встановлення на облік, Дату повірки**.

- 8 Вказати **Початкові показники**.
- 9 У полі **Метод встановлення** обрати, куди встановлено лічильник – на будинок, на квартиру, на під'їзд, тощо.

УВАГА! Спочатку треба створювати будинкові лічильники і інші групові лічильники.

- 10 Обрати **Метод обліку**.
- 11 Натиснути кнопку **ОК**.

- 12 Якщо для декількох лічильників треба призначити, видалити або замінити головний лічильник, треба встановити відмітки на такі лічильники клавішею **Пробіл**.
- 13 Далі обрати пункт меню **Реєстр/Групові операції з головним лічильником/Призначити (Замінити, Видалити)**.



- 14 У відкритому вікні у полі **Головний лічильник** натиснути на трикутник для вибору лічильника.
- 15 Відкриється вікно **Вибору лічильника**. Обираємо необхідний **Головний лічильник** і натискаємо кнопку **ОК**.
- 16 У вікні Вибору головного лічильника натискаємо **ОК**.

